

Activer gratuitement la prolongation de Windows 10 (jusqu'au 12 octobre 2027)

1. Préparer son ordinateur

Vérifiez que le PC est connecté à Internet et que vous connaissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Microsoft (celui de Outlook, Hotmail ou Xbox, par exemple). Si vous n'en avez pas, créez-en un gratuitement sur account.microsoft.com : il est nécessaire pour s'inscrire.

2. Ouvrir Windows Update

Cliquez sur le bouton Démarrer (le logo Windows en bas à gauche), puis sur la roue dentée « Paramètres ». Cliquez sur « Mise à jour et sécurité », puis sur « Windows Update » dans la colonne de gauche.

3. Installer toutes les mises à jour

Cliquez sur « Rechercher des mises à jour » et installez tout ce qui est proposé. Redémarrez le PC si Windows le demande, puis relancez une recherche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à installer. Cette étape est indispensable : Microsoft ne propose la prolongation qu'aux PC à jour.

4. Cliquer sur « S'inscrire »

Dans Windows Update, une invitation à rejoindre les mises à jour de sécurité étendues apparaît. Cliquez sur « S'inscrire maintenant » (ou sur le lien équivalent). Une fenêtre « Choisissez la façon dont vous souhaitez vous inscrire » s'ouvre. Si vous ne la voyez pas, redémarrez le PC et cherchez de nouveau des mises à jour.

5. Vérifier que c'est bien pris en compte

Le message « Vous êtes inscrit aux mises à jour de sécurité étendues jusqu'au 12 octobre 2027 » doit s'afficher. Redémarrez le PC, retournez dans Windows Update et vérifiez qu'aucune erreur n'est signalée. Si le message n'apparaît pas tout de suite, patientez quelques minutes, redémarrez, puis relancez une recherche de mises à jour.

À savoir

- Même si le PC a déjà été inscrit l'an dernier, vérifiez-le. Ouvrez Windows Update : si une invitation à s'inscrire aux mises à jour de sécurité étendues s'affiche, suivez les étapes 4 à 5. Si vous voyez déjà le message « inscrit jusqu'au 12 octobre 2027 », c'est bon.
- Le PC doit avoir Windows 10 version 22H2. Pour le savoir, appuyez sur les touches Windows + R, tapez winver et validez.
- Cette inscription ne fournit que des correctifs de sécurité, sans nouvelles fonctions ni support technique.
- Chaque mois, ouvrez Windows Update pour vérifier que les mises à jour s'installent bien.